

ICOM インストールガイド

クローニングケーブル [Windows Vista®編]

OPC-478UC

このたびは、本製品(OPC-478UC)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、本製品のUSBドライバーをWindows Vista®環境のパソコンにインストールしてご使用いただくための説明をしています。


★USBドライバーのインストール(Step1.)が完了してから、本製品をパソコンに接続(Step2.)してください。

【重要】本製品のUSBドライバーは、Microsoft® Windows Vista®の64ビット版OSには対応していません。


※ 本書中の画面や操作は、OSのバージョンや設定によって、お使いになるパソコンと多少異なる場合があります。

1 USBドライバーのインストール(Step1.)

- ①パソコン(Windows Vista)を起動します。
※ 管理者権限でログオンしてください。
※ ほかのアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。
- ②本製品に付属のCDをCDドライブに挿入します。
- ③CDに収録された「Vista(32bit)」フォルダーをダブルクリックします。
- ④「ICOM USB DriverInstaller.exe」(実行ファイル)をダブルクリックします。
- ⑤次の画面が表示されたら、〈許可(A)〉をクリックします。



- ⑥次の画面が表示されたら、〈次へ(N)〉をクリックします。




- ⑦「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」のラジオボタン→〈次へ(N)〉の順にクリックします。



- ⑧次の画面が表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします(I)]をクリックします。



- ⑨次の画面が表示されたら、〈完了〉をクリックします。



■登録商標について


アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。
Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、およびその他の国における登録商標です。
本文中の画面の使用に際して、米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

② USBケーブルの接続(Step2.)


① USBドライバーのインストール(Step1.)が完了してから本製品をパソコンに接続すると、インストールを自動で開始します。

①本製品(OPC-478UC)をパソコンの[USB]ポートに接続します。

- 下図のように付属のフェライトコアを取り付けます。



②次の画面がデスクトップ上に表示されますので、その状態でしばらく待ちます。



③デスクトップ上の表示が下記の画面に変わると、インストール完了です。




③ インストールの状態を確認する(Step3.)

本製品のドライバーが正常にインストールされていることを確認する手順を説明します。

※下記の手順で確認したとき表示される[COM]ポートの番号(例:COM3)は、クローニングソフトウェア側で同じ番号に設定すると通信できます。

①マウスを以下の手順で操作します。

- 「システム」画面を表示します。




③ インストールの状態を確認する(Step3.) つづき

②[デバイスマネージャ(M)]をクリックします。

- 「デバイスマネージャ」画面を表示します。




③次の画面が表示されたら、<続行(C)>をクリックします。



④「ポート(COMとLPT)」の田をクリックします。

- 正しくインストールされている場合は、「Icom USB-to-Serial Comm. Port (COM *)」(例:COM3)を、下記のように表示します。



〈ご参考に〉

「Icom USB-to-Serial Comm. Port (COM *) (COM *)」と表示される場合は、本製品のUSBドライバーをインストールなおしてください。

〈アンインストールについて〉

本製品のアンインストールは、マウスを<スタート>→[コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]の順に操作してください。